



1

# សាស្ត្រុមច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋអនុកម្ភីខ្សោយ ដើម្បីបង្កើតនិភ័ព្យសាធារណៈទីក្រុងប៉ែន្ទះ

ADB

## បច្ចេកទេសបិទ្យីត្រីត្រីក្នុងវត្ថុ៖



ស្រែស់

### ៩.ការរំបែកស្រែស់មុនដាក់ត្រីបិទ្យី

- សម្រាប់មាន ម៉ាសុីនបុមិកម្មយកល្អ កំបារ ដីគិមិ ដីលាមកគោ កំលំងពលកម្ម ក្នុងស់
- បុមិដើរដឹងចាប់ពួកត្រីការ ស្ថាកេកកំឡូនត្រីម ១-២គីក សំរាប់ស្វោះ ឬបានក្នុង កដ្ឋប ធន់ នៅតាមដើរដឹងទៅ ផ្ទៃបច្ចុប្បន្នដឹងទៅ និង ត្រីស្រែ ពី ១-២ម គារបែកបានបែកទៅដី
- កំបារសេ ហិរិមាលា ១០គក្រ/១០០ម<sup>៣</sup> ចាប់ពាល់ពេញដែលស្រែ រួចហាល ៣ថ្ងៃ
- ដីលាមកគោ ៥០គក្រ/១០០ម<sup>៣</sup>
- ដីគិមិ (អូយដី ០.៧គក្រ និង ដែអាប់ ០.៣គក្រ)/១០០ម<sup>៣</sup>



ល្អាយដី អូយដី និង ដែអាប់



សកម្មភាពស្ថាកេកកំបារសេ



សកម្មភាពលាយកំបារសេលាប់ត្រីការ និងពួកសំគាល់ដែក្នុងស្រែ



សកម្មភាពចាប់ដីលាមកគោត្រូវបែកបានបែកទៅដីដើម្បីបង្កើតប៉ែន្ទះ






2

## សម្រាប់បន្ទុលាល្អូចផ្តល់អតិថិជន ដើម្បីជួយជាន់ខ្ពស់នូវសំបាលនៃទ្វាយទេ

ADB



- ឧប្បែករបៀបដឹកស្រែគឺត្រូវ**
- ✓ កំណត់ទំហំស្រែ: ១០០-៥០០ម<sup>២</sup>
  - ✓ លក្ខណៈវីស្រែ: ៦០សម
  - ✓ កំណត់ទំហំខ្សោងវីស្រែ
  - ✓ ធើឱមួយវីស្រែ:
  - ✓ ធើឱមួយស្រែ: ពី ២.៥០-៣០
  - ✓ កំពស់ខ្សោងវីស្រែ: ៦



ត្រីទ្វាត្រាករបាម



ត្រីកាបសាមញ្ញ



ត្រីទ្វាត្រា



ត្រីធមិន



ត្រីកាបតណ្ហា



ពុជ្តត្រីទ្វាត្រាករបាមលូ

### ២ ការជាក់ក្រសត្រិច្ឆីម

#### ក ប្រភេទត្រីជាក់ច្ឆីម

- ប្រភេទត្រីងាយស្រួលចិត្តីម ងាយរកពុជ្តមកចិត្តីម ដែលត្រូវដែនិស៊ី សិុចំណើមមួយជាតិ និងចំណើមលើមិនបានរកបាន មានតម្លៃក្នុងទីផ្សារ ប្រជាជនធនិយមបរិភោគ
- ត្រីទ្វាត្រា កាបមញ្ញា កាមតណ្ហា កាបស ក្នុរ

#### ៣ ការពិនិត្យគណភាពក្នុងត្រីពុជ្ត

- លក្ខណៈក្នុងត្រីពុជ្ត: សកម្មភាពពេលរហូសរហូស
- ពេលយើពុជ្តមនុស្ស ឬ សត្វ ក្នុងត្រីមានសកម្មភាពពេលគេចង្នែនយ៉ាងលើវិនិច្ឆ័យៗទៅបានស្រែ:
- ករណើពេលដូចក្នុងត្រីត្រូវបានសកម្មភាពពេលរហូស:មុនពេលចេះរោង និង ក្រារយចេះរោងចុះទៅស្របប់ទីការណ៍ស្រែ: ៦